



THIS SPACE FOR LAB ONLY

TWIN PACK SHORT TERM RADON TEST INFORMATION FORM

Please print legibly in dark ink. Made a mistake? Print another copy at DrHomeAir.com/Forms

For faster results, register your test information online at DrHomeAir.com/Register instead of filling out this form.

Please read ALL instructions before beginning test. Instructional Video online at DrHomeAir.com/RadonVideo

TEST INSTRUCTIONS ON SEPARATE PAGE

Last Name:

First Name:

Mailing Address:

City:

State: ZIP: Phone # - -

Provide an email address or fax number to send your results. If you leave both blank, your results will be sent via First Class Mail.
Test results are also available online at DrHomeAir.com/Results

Email:

Fax: - -

***** THE TEST SHOULD BE RUN BETWEEN 48-96 HOURS *****

Record the Test Kit Serial # for your own records for both tests. They are required when contacting the lab for any reason.

Test Kit Serial #1: Test Kit Serial #2:

Test Start Time: Hour Min AM PM Mark AM or PM with "X" Month Day Year

Test Stop Time: Hour Min AM PM Mark AM or PM with "X" Month Day Year

Test Floor: Basement 1st Floor 2nd Floor 3rd Floor + Other

Structure Type: Slab (No Basement) Crawl Space Basement Multi-Story (No Basement)

Closed House Conditions? Yes No

Testing Reason: Real-Estate Transaction Post Mitigation Personal Knowledge

Room Location: (Example: Living Room)

***** COMPLETE ONLY IF TEST ADDRESS IS DIFFERENT FROM THE ADDRESS ABOVE *****

Test Address:

City:

State: ZIP:

***** COMPLETE ONLY IF TESTING IN NEW JERSEY (NJ) *****

CREDIT CARD #:

CC EXP: - (Expiration Month) (Expiration Year) CVV: (3 or 4 Digit Card Security Code) BILLING ZIP:

\$20.00 NJ STATE FEE RUSH SERVICE PREPAID

Checks payable to Alpha Energy Labs

SIGNATURE: _____

DATE: _____





PAQUETE DOBLE FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE GAS RADÓN A CORTO PLAZO

Imprima legiblemente con tinta obscura. ¿Cometió un error? Imprima otra copia en DrHomeAir.com/FormsESP

Para obtener los resultados con mayor rapidez registrar su prueba en línea en DrHomeAir.com/RegisterESP

Lea TODAS las instrucciones antes de comenzar la prueba. Video de capacitación en línea en DrHomeAir.com/RadonVideoESP

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA EN UNA PAGINA SEPARADA

Apellido:

Nombre:

Dirección postal:

Ciudad:

Estado: Código Postal: Teléfono: - -

Proporcione una dirección de correo electrónico o un número de fax para enviar sus resultados. Si deja ambos en blanco, sus resultados se enviarán por correo de primera clase. Los resultados de la prueba también se encuentran en línea en: DrHomeAir.com/ResultsESP

Correo electrónico:

Fax: - -

*** LA PRUEBA SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LAS 48 A 96 HORAS ***

Registre los n.º de serie del equipo de pruebas para sus propios registros para ambas pruebas.

N.º de serie del equipo de prueba: N.º de serie del equipo de prueba:

Hora de inicio de la prueba: Hora Minutos a. m. p. m. Marque a. m. o p. m. con "X" Mes Día Año

Horario de finalización de la prueba: Hora Minutos

Piso en el que se realizó la prueba: Sótano 1º piso 2º piso 3º piso + Otro

Tipo de estructura: Losa (No hay sótano) Espacio de rastreo Sótano Residencial (sin sótano)

Condiciones de Casa Clausurada Sí No

Motivos de la prueba: Transacción Inmobiliaria Mitigación del anuncio Personal Knowledge

Ubicación de la habitación: (Ejemplo: sala)

*** COMPLETE SOLO SI LA DIRECCIÓN DE LA PRUEBA ES DIFERENTE DE LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE***

Dirección de la prueba:

Estado: Código Postal:

*** COMPLETE SOLAMENTE SI LA PRUEBA SE REALIZA EN NUEVA JERSEY (NJ) ***

Cheques a la orden de Alpha Energy Labs

TARJETA DE CRÉDITO N.º

VTO. T.J. - CVV: CÓDIGO POSTAL DE FACTURACIÓN:

(Año de vencimiento) (Código de seguridad de la tarjeta de 3 o 4 dígitos)

TARIFA DEL ESTADO DE NJ USD 20.00

SERVICIO URGENTE PREPAGO

FIRMA: _____ FECHA: _____

TP VSN: 8.0



TEST INSTRUCTIONS

Test Kit Serial # 1 _____

Test Kit Serial # 2 _____

Step 1 - BEFORE TESTING:

- **Read through all instructions on this page to fully understand the test and to avoid mistakes. Keep this page for your reference.**
Your test kit includes two charcoal radon samplers, an information form, these instructions, two white ziplock return mailers, and a prepaid FedEx 2Day return envelope.
- Please make sure to observe Closed House Conditions:
 - Make sure all exterior doors & windows are closed for at least 12 hours before starting the test.
 - Keep all exterior doors & windows closed during the test. **Normal entry and exit of your home is permitted.**
 - Dehumidifiers, heating, and cooling systems should be run normally. Avoid using vent or exhaust fans during the test.
- Questions? Refer to our Frequently Asked Questions online at DrHomeAir.com/FAQ, or email us at radon@alphaenergylabs.com.
- Instead of filling out the form, you may register your tests online at DrHomeAir.com/Register. This will speed up your test results.
- These instructions are designed for Real Estate Protocols (2 tests in the same location). If you wish to test two different locations, you will need to use two separate information forms (or register online), which can be downloaded at DrHomeAir.com/Forms.
- Record your name, address, Test Kit Serial #, and test location on the information form. Make sure to record the Test Kit Serial # for your own records as well. The Test Kit Serial # is located on the plastic side of the radon sampler.
- Record your phone number on the form. We will send you a text message when your report is complete. Leave your phone number blank if you do not want to receive this text message. We will not use your phone number for marketing purposes.
- Your report will be sent by email from radon@alphaenergylabs.com, or by fax. Leave both blank to receive a report via First Class Mail. Allow 3 weeks after test receipt to receive a report via mail. **Results are available online at DrHomeAir.com/Results**

Step 2 - START THE TEST:

- **Remove the charcoal radon samplers from the plastic bags. This starts your radon tests.**
- Record your start time and date on the information form.
- Place the charcoal radon samplers using these guidelines:
DO:
 - Place the radon samplers on the lowest level of your home suitable for occupancy, whether it is finished or unfinished.
 - Place the radon samplers on a flat surface with the **paper side facing up, 3-4 inches apart from each other in the same location.**
 - Place the radon samplers 2-7 feet above the floor.
 - Place the radon samplers at least 3 feet from exterior doors and windows.
 - Place the radon samplers at least 6 inches from any wall or large object taller than 6 inches.**DO NOT:**
 - Do not puncture, rip, tear, peel, or remove the paper side of your radon samplers.
 - Do not place the radon samplers near heating or air conditioning vents, or where they will be exposed to constantly moving air.
 - Do not place the radon samplers where they will get wet.
 - Do not place the radon samplers in areas of high humidity (i.e. bathroom, crawlspace, or sump). In humid areas, only test for 48 hours.
 - Do not place the radon samplers in closets, crawlspaces, or confined areas.
 - Do not place the radon samplers in direct sunlight or near heat sources.

Step 3 - PLAN TO STOP THE TEST:

- **We recommend a 48 hour exposure. Stop your tests after 2 days (48 hours). Do not run the tests longer than 4 days (96 hours).** Tests exposed for less than 48 hours are invalid. Tests exposed up to 7 days (168 hours) may be estimated, but cannot be guaranteed.
- Make a note of the following for your own records:
 - Test Kit Serial # for both tests (Tip: take a picture with your cell phone, or write it on this page!)
 - Your FedEx Tracking Number is to the right. Please keep it for your records.
- On the outside of the mailers, print the Test Kit Serial # in the appropriate box.
- **New Jersey Regulatory Fee – Only necessary for tests conducted in New Jersey:**
- If you are testing in the state of New Jersey (NJ) please enclose a required \$20.00 payment for the New Jersey Regulatory Fee. In addition, you must enter the information form online for the New Jersey DEP: DrHomeAir.com/NJ
- **No fees are required unless you are testing in New Jersey.**

FedEx Tracking Number:

Step 4 - STOP TESTING AND MAIL YOUR PACKAGE:

- Record the stop time and date on the information form and complete any missing info. Times & dates are required for a test result.
- **Place each radon sampler inside its own white ziplock mailer and seal it completely. This stops your radon test.**
- Place the individually sealed radon samplers and the information form inside the prepaid FedEx 2Day return envelope and seal it.
- **Your test kit includes prepaid Lab Rush Service.** Your results will be completed the same business day if received by 10 a.m. If received after 10 a.m., your report will be complete by the end of the next business day. Business days are Monday to Friday, excluding holidays. FedEx 2Day is not typically delivered by 10 a.m. You may purchase faster shipping if you wish; this is not required.
- **Mail the package to: 2501 Mayes Rd, Ste 100 Carrollton, TX 75006.** We must receive the samplers within 10 days of stopping the test.
- We receive mail Monday to Saturday, excluding mail holidays. Refer to DrHomeAir.com/Postage for mail holidays & more shipping info.
- The time sensitive part of analysis is always completed on the day the test arrives in the lab.
- You can track test status & download results online at DrHomeAir.com/Results.

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA

N.º de Serie 1 _____

N.º de Serie 2 _____

ANTES DE LA PRUEBA:

- **Lea todas las instrucciones de esta página para comprender completamente la prueba y así evitar cometer errores. Guarde esta página para sus registros**
- El equipo de prueba deberá incluir dos tomadores de muestras de radón de carbón, un formulario de información, estas instrucciones, dos sobres blancos de retorno con cierre ziplock, y un sobre prepago de devolución de FedEx 2Day.
- Asegúrese de cumplir con las Condiciones de Casa Clausurada:
 - Asegúrese de cerrar todas las puertas y ventanas exteriores al menos 12 horas antes de iniciar la prueba.
 - Mantenga todas las puertas y ventanas exteriores cerradas durante la prueba. **Se permite el acceso/salida normal a su vivienda.**
 - Los deshumidificadores, la calefacción y los sistemas de enfriamiento deben funcionar normalmente. Evite utilizar ventiladores o extractores durante la prueba.
- ¿Tiene preguntas? Llamanos a (800) 324-5928 y oprima estrella o escriba un correo electrónico a radon@alphaenergylabs.com.
- En lugar de completar esta hoja, puede registrar su prueba en línea en DrHomeAir.com/RegisterESP. Esto hará que obtenga los resultados con mayor rapidez.
- Nota: estas instrucciones están diseñadas para Protocolos de Bienes Raíces (2 pruebas en el mismo sitio). Si desea probar dos sitios diferentes, deberá utilizar dos hojas de información separadas, que puede descargar en línea en DrHomeAir.com/FormsESP
- Registre su nombre, dirección, n.º de serie del equipo de prueba para ambos tomadores de muestras y ubicación de la prueba en la parte del frente de la hoja adjunta. Asegúrese de registrar también el n.º de serie del equipo de prueba para ambos tomadores de muestras para sus propios registros. El n.º de serie del equipo de prueba se encuentra en el lado de plástico del tomador de muestras de radón.
- Escriba su número de teléfono en el frente de esta hoja. Le enviaremos un mensaje de texto cuando su informe esté completo. Deje en blanco el espacio para su número de teléfono si no desea recibir mensajes de texto. No usaremos su número de teléfono para comercialización.
- Su informe se enviará por correo electrónico a radon@alphaenergylabs.com o por fax. Deje ambos en blanco para recibir un informe por correo de primera clase. Permita 3 semanas después del recibo de la prueba para recibir un informe por correo. **Los resultados están disponibles en línea en DrHomeAir.com/ResultsESP**

INICIE LA PRUEBA:

- **Retire los tomadores de muestras de radón de carbón de las bolsas de plástico. De esa forma comenzará sus pruebas de detección de radón.**
- Registre la fecha y el horario de inicio en el formulario de información.
- Coloque los tomadores de muestras de radón de carbón siguiendo estas pautas:
 - SÍ:**
 - Coloque los tomadores de muestras de radón en el nivel más bajo de su hogar adecuado para su ocupación, esté o no terminado.
 - Coloque los tomadores de muestras de radón sobre la superficie plana, **con el lado de papel hacia arriba y una separación entre sí de 3 a 4 pulgadas en la misma ubicación.**
 - Coloque los tomadores de muestras de radón de 2 a 7 pies sobre el nivel del piso.
 - Coloque los tomadores de muestras de radón por lo menos a 3 pies de distancia de puertas y ventanas exteriores.
 - Coloque los tomadores de muestras de radón por lo menos a 6 pulgadas de distancia de cualquier pared u objeto de grandes dimensiones y más alto de 6 pulgadas.
 - NO:**
 - No perforo, rasgue, desgarre, pele ni elimine el lado de papel de los tomadores de muestras de radón.
 - No coloque los tomadores de muestras de radón cerca del sistema de calefacción o las rejillas de aire acondicionado, o en un lugar donde quede expuesto al aire en movimiento continuo.
 - No coloque los tomadores de muestras de radón en un lugar en el cual se moje.
 - No coloque los tomadores de muestras de radón en áreas muy húmedas (es decir, baño, sótano o sumidero). En zonas húmedas, realice la prueba solamente durante 48 horas.
 - No coloque los tomadores de muestras de radón en armarios, espacios reducidos o áreas confinadas.
 - No coloque los tomadores de muestras de radón a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.

PLAN PARA DETENER LA PRUEBA:

- **Se recomienda una exposición de 48 horas.** Detenga la prueba después de 2 días (48 horas). No realizar la prueba más de 4 días (96 horas). Las pruebas expuestas durante menos de 48 horas no son válidas. Las pruebas expuestas hasta 7 días (168 horas) pueden estimarse, pero no pueden garantizarse.
- Haga una nota de lo siguiente para sus propios registros:
 - N.º de serie del equipo de prueba para ambos tomadores de muestras (Consejo: tome una foto con su teléfono celular)
 - Su número de seguimiento de FedEx está a la derecha. Por favor guárdelo para sus propios registros.
- En la parte exterior del sobre, escriba el n.º de serie del equipo de prueba en el casillero correspondiente.
- **Tarifa reglamentaria de Nueva Jersey – solamente es necesaria para las pruebas que se realizan en el estado de Nueva Jersey:**
- Si usted realiza la prueba en el estado de Nueva Jersey (NJ), adjunte el pago requerido por valor de \$20.00 correspondiente a la tarifa reglamentaria de Nueva Jersey. Además, debe ingresar esta hoja de información en línea para el Departamento de Nueva Jersey: DrHomeAir.com/NJESP
- **No se requiere el pago de ninguna tarifa a menos que realice las pruebas en Nueva Jersey.**

FedEx Tracking Number:

FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y ENVÍO DE SU PAQUETE:

- Registre la hora y la fecha de finalización en esta hoja de información y complete cualquier información que falte. **Se requieren tiempos y fechas para el resultado de la prueba.**
- **Coloque cada tomador de muestras de radón dentro de su propio sobre blanco con cierre zip y séllelo herméticamente. Esto detiene su prueba de radón.**
- Coloque los muestreadores de radón sellados individualmente y el formulario de información dentro del sobre prepago de devolución de FedEx 2Day y séllelo.
- **Su prueba incluye servicio urgente prepago.** Su informe se completará a mismo día hábil si se recibe a las 10 a.m. Si se recibe después de las 10 a.m., su informe se completará al final del siguiente día hábil. Los días hábiles son de lunes a viernes, excepto feriados. FedEx 2Day normalmente no se entrega antes de las 10 a.m. Puede comprar un envío más rápido si lo desea, pero esto no es requerido.
- **Envíe el paquete por correo inmediatamente a Alpha Energy Labs en 2501 Mayes Road Suite #100, Carrollton, TX 75006.** Debemos recibir el tomador de muestras de radón dentro de los 10 días de haber finalizado la prueba.
- Recibimos el correo de lunes a sábado, excluyendo las vacaciones por correo. Consulte DrHomeAir.com/PostageESP para las vacaciones por correo y más información de envío.
- La parte de análisis sensible al tiempo siempre se completa el día en que llega la prueba al laboratorio.
- **Puede seguir el estado de la prueba y descargar los resultados en línea en DrHomeAir.com/ResultsESP.**